


Conditions techniques requises


Le fichier .SVG du Snapcode se compose de trois formes :

1. Le fantôme
2. Le code
3. Le cadre



Le fantôme Snapchat

Par défaut, le corps du fantôme est blanc. Le Snapcode fonctionnera mieux si le fantôme est blanc mais vous pouvez ajouter des éléments décoratifs à l'intérieur de son corps. N'oubliez pas de tester votre Snapcode avant de le partager.





Code du Snapcode

Ne déplacez pas, ne reliez pas et ne modifiez pas les points. Ceux-ci doivent conserver leur disposition originale pour pouvoir être scannés correctement.


Vous pouvez changer la couleur de fond de votre Snapcode, à condition de maintenir un contraste élevé avec les points et le bord.

Les proportions des bords, des points et du fantôme doivent être respectées. Modifier ces proportions empêchera les utilisateurs de pouvoir scanner votre code.



Cadre du Snapcode

Le cadre du Snapcode est crucial pour lui permettre d'être scanné. Il délimite les bords du code, permet le remplissage de la couleur des points et l'intégration du fantôme. Il doit fortement contraster avec la couleur du code. Veillez donc à le laisser en noir ou dans une couleur très proche.



Taille minimum du Snapcode

Imprimez des Snapcodes d'au moins 2,5 cm de haut et 2,5 cm de large. En dessous de cette taille, les utilisateurs n'arriveront pas à faire de mise au point et donc à scanner votre Snapcode.

Pensez à la distance à laquelle les Snapchatters vont scanner votre code.

Un Snapcode de 2,5 cm peut être scanné jusqu'à une distance d'environ 17,5 cm.

Si vos Snapchatters doivent scanner votre code de plus loin, il vous faudra augmenter sa taille.




Distance pour scanner un Snapcode

La proportion entre la taille du logo et la distance pour le scanner est de 1 pour 7. Par exemple, si vous avez besoin de scanner un code à une distance d'environ 2 m, vous devrez imprimer un Snapcode d'au moins 30 cm.

Les appareils équipés d'un zoom peuvent scanner jusqu'à 30 x cette distance.

Testez toujours votre code avant de l'imprimer. Imprimez toujours quelques tests avant de diffuser votre Snapcode.



Palette de couleur de base du Snapcode

Point

Blanc : PMS White

Jaune : PMS Process Yellow

Noir : PMS Black

CMJN

Blanc : 0, 0, 0, 0

Jaune : 0, 0, 100, 0




Noir : 63, 62, 59, 94

Web

Blanc : #FFFFFF

Jaune : #FFFC00

Noir : #000000




Erreurs à éviter

1. Ne pas supprimer le cadre du Snapcode.
2. Ne pas rompre la bordure du cadre ou le contour du fantôme, ni empiéter dessus.
3. Ne pas modifier les proportions entre le cadre et le fantôme.
4. Ne pas incliner ou étirer le Snapcode.
5. Ne pas inverser les couleurs du Snapcode. Le cadre, les points et le contour du fantôme doivent présenter un contraste plus sombre par rapport à la couleur du code.
6. N'imprimez pas votre Snapcode sur un support brillant. Les reflets du support pourraient empêcher votre Snapcode d'être correctement scanné.

1.




2.




3.




4.



5.



6.



N'oubliez pas de tester votre Snapcode avant de le publier.

Exemples de Snapcodes créatifs

1. Arsenal
2. La Belle au bois dormant de Disney
3. Hillary Clinton
4. *Scream Queens*
5. Netflix
6. New England Patriots

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Bons Scans !